



オフィス内ドライバ

インストールマニュアル

(通常版／アカデミック版共通)

第2版



目次

動作環境-----	2
オフィス内ドライバをインストールするには-----	2
オフィス内ドライバ導入の際の注意点-----	2
オフィス内ドライバをインストールする-----	2
オフィス内ドライバをアンインストールする-----	4

©Microsoft、Windows、Windows XP/Vista/7 は、Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

©TRAVENTY™はイーディーコントライブ株式会社の登録商標です。

©イーディーコントライブロゴは、イーディーコントライブ株式会社の商標です。本誌に記載されている他社名、他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

動作環境

Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium/Starter/Enterprise
(各～SP1) (64bit/32bit)
Microsoft Windows Vista Ultimate/Home Premium/Home Basic/Business/Enterprise
(各～SP2) (64bit/32bit)
Microsoft Windows XP Home Edition/Professional (各 SP2 以降) (32bit)

※いずれの OS も日本語版のみ対応
※CPU: OS の最低動作要件を満たすこと
※メモリ: OS の最低動作要件を満たすこと
※管理者権限を持つアカウントでインストールする必要があります。

オフィス内ドライバをインストールするには

オフィス内ドライバのインストーラが必要です。インストーラは、別途ポリシー設定ツールにて作成してください。作成方法等については、別紙 TRAVENTY™ 管理者ツールマニュアルをご参照ください。

オフィス内ドライバ導入の際の注意点

TRAVENTY™のドライバは TRAVENTY™ CG V / TRAVENTY™ CG を利用できる機能及び、利用中にファイルアクセスログを記録する機能を提供します。これらの機能を有するため、ウィルス対策ソフトなどに遮断され誤検出される場合があります。記録されるログについては設定により異なるため、管理者にお問い合わせください。

尚、ウィルス対策ソフトなどに遮断された場合は、下記のソフトウェアなど検出されたファイルを許可リストまたは、信頼ゾーンへ追加してください。


<例>TraventyCGV.exe TraventyCG.exe OFCSrv.exe OFCQI.exe OFCCloseSrv.exe
OFCInjectMgr.exe OFCMgrIn.exe OFCMgrOut.exe DSDSDrv.exe DSDSSrv.exe
OFCVer.exe OFCInjectMgr64.exe OFCSrv64.exe

オフィス内ドライバをインストールする


※(例) Windows 7 32bit

1) [OFCDriver_In.exe] をダブルクリックします。


※ユーザーアカウント制御 (UAC) が有効設定の PC の場合、確認画面が表示されることがありますが続行してください。



2) 「TRAVENTY オフィス内ドライバセットアップへようこそ」の画面が表示されますので、[次へ (N)] をクリックします。



3) 「インストール先の選択」の画面が表示されますので、変更が不要な場合はそのまま [次へ (N)>] をクリックします。



4) インストールが完了すると再起動を求められますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了] をクリックします。




5) 再起動が完了すると、インストール作業は終了です。


オフィス内ドライバをアンインストールする

※(例)Windows 7 32bit

1) [スタート]→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール] (Windows XPの場合は[プログラムの追加と削除])をクリックします。[TRAVENTY オフィス内ドライバ]を選択し[アンインストールと変更] (Windows XPの場合は[変更と削除])をクリックします。



2) 「「TRAVENTY オフィス内ドライバ」とそのすべての機能を完全に削除しますか？」の画面が出ますので、[OK]をクリックしてください。



3) アンインストールが完了すると再起動を求められますので、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、[完了]をクリックします。



4) 再起動が完了すると、アンインストール作業は終了です。